서울大學校 齒科大學 保存學敎室
林成森. 呂寅浩



3 - 2A : #10~25로 차례로 full length를 근관형성.
B : # 2 Gates-Glidden drill을 Contra angle에 달아서 근관의 coronal Portion 제거
C : #30~#35의 순서로 full length를 근관형성.
O : # 3 Gates-Glidden drill을 Contra angle에 달아 근관의 Coronal Port ion을 더 넓힌다.
E : #40 file로 apex까지 근관형성.
F : #40~#70의 순서로 근관의 coronal portion에 final taper를 형성.



3 - 3A : #10file부터 #25까지 차례로 full length를 근관형성.
B : #30file부터는 한 size커질때 마다 1㎜씩 줄여가면서 #40까지 근관형성.
C : # 2 와 # 3 의 Gates Glidden drill을 Contra angl에 달아 근관의 Coronal portion을 넓힌다.
D : #25 fie 로 근관의 apical area의 step을 없애준다.

대구치부의 근관치료

〈근관형성시 주의사항〉

Ledge formation이나 Perforation이 안되도록 다음 사항에 유의한다.

② 가늘고 만곡된 근관에서는 file을 사용하여 근관을 형성하는 것이 더욱 효과적이다.

② file에 무리하게 힘을 가하지 않는다.

③ 구부러진 근관에서 미리 file을 구부려서 사용한다.

④ File의 size가 적은 것에서 다음 크기의 size로 넘어갈 때는 큰 size의 file이 working length까지 들어가지 않으면 들어갈 때까지 적은 size의 file을 계속 사용한다.

B. Silver Cone으로 근관충전시.

Gulta Percha Cone으로 근관충전시의 근관형성과 대동소이하나 silver cone은 가는 근관에 주로 사용하며 file에 lateral force를 가하지 않고 pulling motion만으로 근관을 형성하여 근관入口가 flare하지 않게 한다. 형성된 근관은 마지막로 사용한 file과 형태가 유사하며 동일한 size의 Silver Cone으로 충전하면 근관을 완전히 폐쇄시킬수 있다.

5. 근관충전 전치부나 소구치부와 동일하게 시행한다.

서울市認定第89号

전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소
전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소
전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소
전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소
전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소
전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소
전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소
전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소 전우치과기공소

戰友齒科技工所

代表 池 榮 輝

서울특별시 동대문구 용두동 223~23

☎ 92-8926 93-0051